

Windows 講座

2021年11月16日
パソコンを使いこなす会

【第16回分科会のテーマ：－Windows 設定－】

今回は、「Windows 設定」についての勉強です。

Windows10 から「設定」画面が登場して Windows の設定を変更するのに使用されています。今までのコントロールパネルも使っていますが、将来的にはこの機能が「設定」に吸収される見込みです。

各項目の説明を読んで【**演習**】:と記載した内容を実行して具体的操作を学びます。

説明文はインターネットを検索して見つけたサイトから必要部分をコピーし、編集しました。各項目にサイト URL を表示してあります。適宜ご覧ください。

1. 設定とコントロールパネルの違い
2. 設定の使い方
3. コントロールパネルの使い方
4. タスクバーの使い方
5. ファイルの関連付けと既定のプログラムの変更

【具体的内容：－Windows 設定－】

1. 設定とコントロールパネルの違い

Windows10 から Windows の設定を変更するための「設定」画面が登場しました。設定画面では、よく使う設定を変更できます。

コントロールパネルでは、管理者権限を必要とするような Windows 全体に関わる設定を変更できます。


A) 設定の特徴

壁紙や Windows Update など、よく使う設定は設定画面から変更できるようになっています。それ以外にもアプリの設定などは、すべて設定画面から変更できます。



設定を変更するとすぐに画面に反映されます。[OK]ボタンをクリックすることはありません。Windows10 で何か変更したいと思ったら、まずは「設定」画面から探して見ます。設定画面から検索するとコントロールパネルも含めた内容を検索できます。


Windows の設定



B) コントロールパネルの特徴

Windows 全体に関わる設定や、[シールド]アイコンが表示された管理者でしか変更できない設定を変更できます。

Windows 全




従来の Windows と使い方は変わっていません。項目数が多いため、どこに設定したいものがあるのか探るのが大変です。将来的にコントロールパネルの項目がすべて設定画面に移行し、コントロールパネルがなくなる予定です。


設定の使い方

<https://www.tipsfound.com/windows10/11001>

A) 設定を表示する

- ① [スタートボタン]をクリックして[設定]をクリックします。
- ② ショートカットは Win + I キーです。






B) スタートメニューにピン留めする


[設定]を右クリックして[スタートにピン留め]をクリックします。



② 問い合わせに[はい]をクリックします。



③ スタートメニューのタイルに追加できます。




演習: スタートメニューのタイルに「既定のアプリ」をピン留めする。

他の表示方法については「[設定の各ページへのショートカット](#)」をご覧ください。


3. コントロールパネルの使い方

A) コントロールパネルを表示する

- ① エクスプローラーを表示し、アドレスバーの[▼]をクリックして[コントロールパネル]をクリックします。




② コントロールパネルが表示されます。




B) スタートメニューにピン留めする

control」と入力します。

② 検索された[コントロールパネル]を右クリックして[スタートにピン留めする]をクリックします。



③ スタートメニューのタイルに追加できます。



演習: スタートメニューのタイルに「コントロールパネル」を追加する

タスクバーの使い方

<https://www.tipsfound.com/windows10/06001>

スタートボタンが復活し、検索ボックスやコルタナが表示されるようになりました。


A) スタートボタン

① スタートボタンが復活しました。



② デスクトップモードでは、スタートメニューが表示されます。「[スタートメニューをスタート画面にする](#)」方法でスタート画面の表示もできます。


タブレットモードでは、スタート画面が表示されます。違いは全画面表示かどうかです。



デスクトップモード

タブレットモード


[スタートボタン]を右クリックすると、タスクマネージャーや管理ツールなどを起動できます。



⑤ ショートカットは Win  +X キーです。

B) メニューからの設定項目の呼出


①



② メニューで「電源オプション」をクリックすると設定の「電源とスリープ」が表示されます。



③ メニューで「システム」をクリックすると設定の「詳細情報」が表示されます。




演習:「デバイスの仕様」と「Windows の仕様」をコピーして WORD に貼り付ける。

④ 「ネットワーク接続」をクリックすると設定の「ネットワークの状態」が表示されます。




- ⑤ メニューで「設定」をクリックすると設定のメニュー画面が表示されます。



C) 検索ボックスとコルタナ


AI です。インストールしているアプリやファイルの他に、Web 検索ができます。


デスクトップモードでは、検索ボックスとコルタナのアイコンが表示されます。




「[検索ボックスをアイコンまたは非表示にする](#)」方法で検索ボックスをアイコンにしてタスクバーを広く使えます。

タスクビュー

- ① タスクビューでは、ウィンドウの切り替えができます。
- ② ショートカットは Win  +Tab キーです。
- ③ デスクトップモードでは、仮想デスクトップの作成や切り替えができます。詳しくは「[仮想デスクトップの使い方](#)」をご覧ください。



E) アイコンボタン



演習:「エクスプローラー」アイコンを右クリックして、ジャンプリストを表示する。

通知領域

- ① タスクバーの右端にある領域です。

時計、スピーカー音量、インターネットアクセス、IME の状態等が表示されます。



- ② 通知領域の右端に「アクションセンター」ボタンがあります。

新着の通知があるときはアクションセンターのアイコンが白くなり、未読の件数を表示します。

G) アクションセンター

- ① 「アクションセンター」ボタンをクリックすると、アクションセンターが開きます。

- ② ショートカットは Win + A キーです。

- ③ Windows やアプリからお知らせがあるとアクションセンターの上部に通知バナーが表示されます。


H) クイックアクション

- ① アクションセンターの下部にはクイックアクションのボタンが表示されます。クイックアクションでは Windows の一部の設定を簡単に変更できます。

- ② 折りたたまれているときは[展開]をクリックします。

- ③ [ボタン]をクリックして設定のオン・オフを変更できます。

演習:クイックアクションで「画面領域切り取り」ボタンをクリックして、画面全体を切り取って WORD に貼り付ける。



5. ファイルの関連付けと既定のプログラムの変更


<https://www.tipsfound.com/windows10/11003>

Windows10 では、プログラム側から関連付けを変更しても何も起こらないようになりました。プログラムをインストールして関連付けできるファイルを開いたときに、そのプログラムと関連付けするか選択できます。

A) 拡張子から関連付けを変更する

この方法では、そのファイルを持っていなくても拡張子の関連付けを変更できます。

- ① [スタートボタン]をクリックして[設定]をクリックします。




- ② [アプリ]をクリックします。



- ③ [既定のアプリ]をクリックします。




- ④ 画面の下の方にある[ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ]をクリックします。



- ⑤ テキストファイルであれば.txtを探し、[アプリ]をクリックして、関連付ける[アプリ]を選択します。

すべての拡張子が表示されるため、目的の拡張子を探すのが大変です。絞り込みもできません。



- ⑥ 選択したアプリに関連付けられます。

.Pdf」のファイルを「Adobe Pdf Reader DC」で開くように設定する。

B) 既定のプログラムを変更する

メールやブラウザなど拡張子を持たないプログラムを変更できます。

- ⑦ [スタートボタン]をクリックして[設定]をクリックします。



- ⑧ [アプリ]をクリックします。




- ⑨ [既定のアプリ]をクリックします。




- ⑩ 既定のアプリの選択からメールやブラウザなどのアプリを変更できます。

既定のアプリの選択



- ⑪ 変更したい[アプリ]をクリックして既定にしたい[アプリ]を選択します。




- ⑫ 選択したアプリが既定のプログラムになります。

Picasa フォトビューアを既定のフォトビューアに設定する。

B) 指定したプログラムを既定にする

この方法では指定したプログラムに対する関連付けをまとめて設定できます。

- ① [スタートボタン]をクリックして[設定]をクリックします。




② [アプリ]をクリックします。




③ [既定のアプリ]をクリックします。




④ 画面の下の方にある[アプリごとに既定値を設定する]をクリックします。



⑤ [既定のプログラム]にしたいものをクリックして[管理]をクリックします。



⑥ 選択したプログラムが関連付けられる拡張子の一覧が表示されます。既定にしたい拡張子の[プログラム]をクリックして関連付けたい[プログラム]をクリックします。



④ 選択したプログラムが既定になります。

以上